

GFC 2018

Basculement 2017/2018 Monoposte

VERSION**DATE**

ADMIN 2018 V18.0

29/09/2017

CBUD 2018 V18.0

29/09/2017

CGEN 2018 V16.0

29/09/2017

REGIE 2018 V15.0

29/09/2017

SOMMAIRE

1	AVERTISSEMENT	3
2	SAUVEGARDES	3
	2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE	3
	2.2. SAUVEGARDES APRES INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE	3
3	PREALABLE A L'INSTALLATION	4
	3.1. CONFIGURATION PRECONISEE	4
	3.2. VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION	4
4	INSTALLATION	5
5	APRES INSTALLATION	10
	5.1. ACCES AUX MODULES	10
	5.1.1. LANCEUR	10
	5.1.2. PREMIER ACCES	10
	5.1.3. VERSIONS INSTALLEES	11
	5.2. GFCADMIN 2018 : OPERATIONS A EFFECTUER	11
	5.2.1. INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 2018	11
	5.2.2. BASCULEMENT COMPTABLE	11

1

AVERTISSEMENT

Ce CD ou fichier exécutable effectue :

- AUTOMATIQUEMENT le basculement des modules déjà installés,
- L'installation des nouveaux modules pour 2018 si l'utilisateur coche les cases de ces nouveaux modules,
- Automatiquement l'installation de l'outil de gestion des bases BD_GFC.

2

SAUVEGARDES

2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE

**Sauvegarde de votre base GFC 2017**

Vous devez **IMPERATIVEMENT** faire une sauvegarde de votre base GFC 2017 avant d'effectuer le basculement :

Les sauvegardes antérieures ne doivent plus être utilisées.

Sur l'exercice 2016, les extractions suivantes seront réalisées et conservées aux archives :

- En CBUD : Les listes des mandats, des ordres de reversement, des recettes, et les affectations de marché.
- En CGEN : Les extractions des encaissements, la liste des journaux généraux et la balance (Détail).

2.2. SAUVEGARDES APRÈS INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE

**Sauvegardes via l'outil BD_GFC**

- Les accès aux sauvegardes, restaurations et historiques de **GFC 2017 et GFC 2018** sont inclus dans l'outil **BD_GFC**.
- Une fois que l'application sera installée et que vous aurez commencé à travailler, nous vous conseillons de faire **très souvent et très régulièrement** des **SAUVEGARDES** de la base de données.

3 PRÉALABLE À L'INSTALLATION

3.1. CONFIGURATION PRÉCONISÉE

Les postes peuvent être :

Sous XP :

- Pentium III ou supérieur, ou modèle équivalent
- Mémoire : 1 Giga recommandé

Sous Vista, Windows 7, ou Windows 10:

- Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz ou supérieur
- Mémoire : 2 Giga recommandé



Installation sous Vista, Windows 7, ou Windows 10

L'installation sous Vista ou Windows 7/10 nécessite une configuration particulière du poste :

Merci de vous référer à la grille de compatibilité diffusée avec la version de GFC.


3.2. VERSION DE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION

La version de la procédure d'installation est la **3.0.1**.


4 INSTALLATION

1 → Insérer le cd dans le lecteur de cd ou lancer l'exécutable.

Si vous lancez l'exécutable, le fichier se décompacte :




L'écran de bienvenue s'affiche :



2 → Cliquer sur « suivant > »

L'écran du type d'installation s'affiche :



3 → CLIQUER sur « Installation d'un poste client autonome », puis cliquer sur « suivant > »




Messages de désinstallation

Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2016, GFC 2016...), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les programmes et bases de l'exercice N-2.

Cliquez sur oui pour confirmer les désinstallations

La liste des modules disponible pour l'installation s'affiche :




Certaines lignes sont non accessibles, car les éléments doivent être installés obligatoirement OU ne doivent pas être installés. *Exemple : la base GFC 2018 primo installation ne doit pas être installée si vous êtes en basculement 2017/2018.*


D'autres lignes sont pré-cochées car la procédure a détecté que les modules étaient installés en 2017. *Exemple : installation de CBUD 2018 car la CBUD 2017 existe sur le poste.*

Des lignes sont accessibles et non pré-cochées, afin de faire une éventuelle primo installation de ces modules. *Exemple : si les Régies n'existaient pas en 2017 sur le poste, possibilité de les installer en 2018.*

En vous positionnant sur une ligne, la version du module et le type d'installation apparaissent sur la droite de l'écran.



4 ➡ Prenez connaissance des cases cochées/non-cochées.



- ❶ La case **Gestion des bases** installe automatiquement l'outil **BD_GFC** permettant d'initialiser, de sauvegarder, de restaurer, de supprimer une base 2018 et de visualiser l'historique des opérations, ainsi que l'icône correspondant, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.
- ❷ La case **Utilitaires GFC (lanceur, traceur)** installe automatiquement l'icône de lancement de l'application et le fichier log (fichier historique) **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.
- ❸ La case **GFC 2018 (basculement)** prépare l'installation de la **base de données GFC 2018**, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.
- ❹ La case **Administration GFC 2018** installe automatiquement le module GfcAdmin 2018.
- ❺ Les cases répertoriées en « 5 » correspondent à l'installation des programmes 2018 des **modules déjà installés en 2017 OU que vous souhaitez installer pour 2018** :
 - ⇒ Si la case **Comptabilité Budgétaire 2018** :
 - Est pré-cochée, la comptabilité budgétaire 2018 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2017. Si vous souhaitez l'installer pour 2018, cochez la case.
 - ⇒ Si la case **Comptabilité Générale 2018** :
 - Est pré-cochée, la comptabilité générale 2018 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2017. Si vous souhaitez l'installer pour 2018, cochez la case.
 - ⇒ Si la case **Régie 2018** :
 - Est pré-cochée, la régie 2018 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2017. Si vous souhaitez l'installer pour 2018, cochez la case.


La case **GFC 2018 (primo Install.)** correspond à une base de primo installation et n'est pas accessible ni pré-cochée, puisque vous êtes en basculement.

5

Cliquer sur « SUIVANT » pour initier l'installation du basculement 2017/2018.

L'écran suivant affiche les éléments à installer :

Copie écran



La liste des modules à installer s'affiche sur cet écran : ce sont les modules que vous avez cochés ou qui étaient automatiquement pré-cochés.

6

Cliquer sur « installer » pour commencer l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, un message de confirmation apparaît « Installation terminée. Voulez-vous relancer une autre session d'installation ? ».

Cliquer sur « non » pour terminer l'installation du basculement 2017/2018 sur ce poste.

5 APRÈS INSTALLATION

5.1. ACCES AUX MODULES

5.1.1. LANCEUR



Poste de travail sous SEVEN


- Si votre poste de travail est sous SEVEN il est indispensable de cocher le mode « compatibilité windows XP SP3 » pour l'icône GFC ainsi que l'exécution du programme en tant qu'administrateur. (Clic droit souris, « Propriété » puis sélection de l'onglet 'compatibilité' et modifier les paramètres pour tous les utilisateurs.

1

Cliquez sur l'icône gfc sur le bureau

Le lanceur GFC s'ouvre :

Copie écran



5.1.2. PREMIER ACCÈS

Il n'est pas possible d'entrer dans GFC 2018 sans avoir au préalable initialisé la base à l'aide de l'utilitaire BD_GFC. En effet, si l'on veut entrer dans un module de l'exercice en cours, le message d'avertissement suivant s'affiche :

Copie écran



5.1.3. VERSIONS INSTALLÉES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

- GfcAdmin 2018 : V18.0 du 29/09/2017
- CBub 2018 : V18.0 du 29/09/2017
- CGene 2018 : V16.0 du 29/09/2017
- Régie 2018 : V15.0 du 29/09/2017

La version de l'outil de gestion de base de données BD_GFC est la suivante :

- BD_GFC : V 1.5 du 07/11/2014

5.2. GFCADMIN 2018 : OPERATIONS A EFFECTUER

5.2.1. INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 2018

Si vous tentez d'entrer dans un module 2018, vous avez le message « Veuillez procéder à l'initialisation de la base via l'utilitaire BD_GFC.




Initialisation de la base 2018

Vous devez lancer l'initialisation de la base 2018 dans l'outil de gestion de bases de données BD_GFC. **Tant que la base n'est pas initialisée, aucune fonctionnalité n'est accessible.**

5.2.2. BASCULEMENT COMPTABLE

Après l'installation du basculement, après initialisation de la base 2018, et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **GfcAdmin de l'exercice en cours**, menu **Administration \ Basculement de la comptabilité** :

Copie écran



Lors du basculement comptable, différents messages sont affichés, selon les modules basculés.

En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés, selon les modules que vous avez basculés :

Copie écran

