



## SUPPRIMER LA MISE EN VEILLE DE L'ORDINATEUR

## Première opération à effectuer

4 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le poste de travail → Gérer



 

 -Cliquer sur Gestionnaire de périphérique → Cartes réseau → Votre carte réseau → Propriétés



- Cliquer sur Gestion de l'alimentation et vérifier qu'aucune case n'est cochée, si des cases sont cochées. Si c'est le cas, les décocher et valider avec le bouton OK
- **4** Fermer toutes les fenêtres précédemment ouvertes











## Deuxième opération à effectuer

♣ Cliquer avec le bouton droit de la souris sur votre fond d'écran → Propriétés

•
_
,

♣ Cliquer sur Ecran de veille → Gestion de l'alimentation

Thèmes	Bureau	Écran de veille	Apparence	Paramètres	
			Windows V	.0	
Écrar Wind Déjai	i de veille lows XP : 10	minutes	A la repris	Paramètres	Aperç <u>u</u> t de passe
Gesti	on de l'alim	entation du moni Pour modifier l économiser l'é	teur es paramètres nergie, clique	d'alimentation du z sur Gestion de l' Gestion de l'alim	moniteur et alimentation
		ſ	OK		





 Vérifier que votre écran correspond bien à celui-ci-dessous, sinon modifier vos paramètres pour que ce soit le cas

Propriétés de Options d	alimentation	<i>i</i>	? 🛛		
Modes de gestion de l'alimen	tation Avancé	Mise en veille prolongée	Onduleur		
Sélectionnez le m le mieux à cet oro ci-dessous modifi Modes de gestion de l'alin	node de gestion d linateur. La modif era le mode sélec nentation	e l'alimentation qui corresp ication des paramètres tionné.	ond		
PC de bureau ou familial			-		
Paranètras du mode PC	Enregis	rer sous S <u>u</u> pprimer			
Extinction du moniteur :	Parametres du mode PL de bureau ou ramiliai				
Arrêt des <u>d</u> isques durs :	Jamais		•		
Mise en <u>v</u> eille :	Jamais		~		
		OK Annuler	Appliquer		

4 Cliquer sur Mise en veille prolongée et décocher la case si elle est cochée



Cliquer sur **OK** pour valider